



*Pasos para cambiar la configuración de las cuentas de correo electrónico con el puerto 26.*


1.- Entre a Outlook y de clic en Herramientas




2.- Seleccione Cuentas de correo electrónico y de clic.



3.- Seleccione ver o cambiar cuentas de correo electrónico existentes y de clic en “siguiente”.



4.- Seleccione la cuenta de correo que desea modificar y de clic en el botón “cambiar”.



5.- De clic en el botón “*más configuraciones*”

**Cuentas de correo electrónico**

**Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)**  
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

**Información sobre el usuario**  
Su nombre: Juan  
Dirección de correo electrónico: juan@midominio.com

**Información del servidor**  
Servidor de correo entrante (POP3): mail.midominio.com  
Servidor de correo saliente (SMTP): mail.midominio.com

**Información de inicio de sesión**  
Nombre de usuario: juan@midominio.com  
Contraseña: \*\*\*\*\*  
 Recordar contraseña

**Probar configuración**  
Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

Probar configuración de la cuenta...  
Más configuraciones...

< Atrás    Siguiente >    Cancelar

6.- Seleccione Avanzadas y luego clic en el cuadro “*servidor de salida (SMTP)*”, en este cuadro cambie el valor 25 por 26., como se muestra en la figura. Después de clic en “*aceptar*”.

**Configuración de correo electrónico de Internet**

General    Servidor de salida    Conexión    **Avanzadas**

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (POP3): 110    Usar predeterminados  
 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de salida (SMTP): 26  
 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Tiempo de espera del servidor

Corto    Largo    1 minuto

Entrega

Dejar una copia de los mensajes en el servidor

Quitar del servidor después 10 días

Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Aceptar    Cancelar

7. Haga clic en “siguiente”

**Cuentas de correo electrónico**

**Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)**  
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

**Información sobre el usuario**

Su nombre:  Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**

Servidor de correo entrante (POP3):  Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario:  Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)

**Probar configuración**

Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)

8.- Por ultimo de clic en “finalizar”

**Cuentas de correo electrónico**

**Cuentas de correo electrónico**  
Seleccione una cuenta y cambie su configuración o quítela.

Outlook procesa el correo electrónico de estas cuentas en el siguiente orden:

Nombre	Tipo
Juan	POP/SMTP (Predeterminado)
Mi otra cuenta	POP/SMTP

Enviar nuevo correo electrónico a la siguiente ubicación: